

Como enviar e receber e-mail pelo Outlook 2016

Etapa 1: Como adicionar uma conta de e-mail


1. No programa do Outlook (instalado no seu computador), vá no menu superior e clique em Arquivo




2. Em Informações, clique no botão + Adicionar Conta



3. No campo em aberto, insira a conta de e-mail.
4. Clique em Opções Avançadas
5. Selecione a opção Configurar minha conta manualmente
6. Para prosseguir, clique em Conectar




7. Na nova tela, você deverá escolher entre dois protocolos:
    1. Configuração POP: para quem prefere manter backup das mensagens, possui pouco tempo e precisa arquivar cópias permanentes - além de que qualquer alteração como envio, edição e exclusão de mensagem ocorre apenas no computador local e não no servidor;
    2. Configuração IMAP (opção recomendada): para quem se conecta a partir de vários computadores e qualquer alteração como envío, edição ou exclusão de mensagem pode ser vista por qualquer usuário que acesse a conta. **Obs.: Nesta opção não é fornecida backup de mensagens**




Etapa 2: Como configurar em POP ou IMAP

Configuração POP


1. Na seção “Configurações de conta POP”, em **Emails de entrada**, realize uma das seguintes configurações:
   - Servidor:
     - Insira: **pop. + o nome do domínio vinculado a conta de e-mail** (Ex: pop.seudominio.com.br)
   - Porta:
     - Use **995** (recomendado) caso o seu domínio tenha SSL (https); ou
     - Use 110 caso o seu domínio não tenha SSL (https);
   - Se optou por usar Conexão com SSL:
     - Marque a opção **Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL/TLS)**



2. Na seção **Emails de Saída**, realize as configurações abaixo:
   - Servidor:
     - Insira: **smtp. + o nome do domínio vinculado a conta de e-mail** (Ex: smtp.seudominio.com.br) ;
   - Porta:
     - Se acima usou a opção **com SSL** (https), use a porta **465**;
     - Se optou pela opção **sem SSL** (https), use a porta **587**;
   - Método de criptografia:
     - Se acima usou a opção com **SSL** (https), use como método de criptografia a opção **SSL/TSL**;
     - Se optou pela opção sem SSL (https), use como método de criptografia a opção **Nenhum**;
3. Depois, clique em **Avançar**




4. Para finalizar, insira a **senha da conta de e-mail**
5. Depois clique em **Conectar**




Configuração IMAP


1. Na seção configurações de conta IMAP, insira a **senha da conta de e-mail**
2. Depois, clique em **Conectar**




3. Em seguida, vá até o menu do Outlook e clique em **Arquivo**




4. Clique em **Configurações de Conta**
5. Depois, selecione a opção **Definições do Servidor**



6. Na seção “Configurações de conta IMAP”, na aba **Emails de Entrada**, realize uma das seguintes configurações:
   - Servidor:
     - Insira: **imap. + o nome do domínio vinculado a conta de e-mail** (Ex: imap.seudominio.com.br)
   - Porta:
     - Use **993** (recomendado) caso o seu domínio tenha SSL (https); ou
     - Use 143 caso o seu domínio não tenha SSL (https);
   - Se optou por usar Conexão com SSL:
     - Marque a opção **Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL/TLS)**



7. Depois, clique em **Emails de Saída** realize as configurações abaixo:
   - Servidor:
     - Insira: **smtp. + o nome do domínio vinculado a conta de e-mail** (Ex: smtp.seudominio.com.br) ;
   - Porta:
     - Se acima usou a opção **com SSL** (https), use a porta **465**;
     - Se optou pela opção **sem SSL** (https), use a porta **587**;
   - Método de criptografia:
     - Se acima usou a opção com **SSL** (https), use como método de criptografia a opção **SSL/TSL**;
     - Se optou pela opção sem SSL (https), use como método de criptografia a opção **Nenhum**;
   - **Marque as opções abaixo**:
     - Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação
     - Usar mesmas configurações do servidor de entrada de emails
8. Depois, clique em **Avançar**



Revisão #1
Criado 2023-05-12 17:36:40 UTC por suporte
Atualizado: 2023-05-12 17:40:08 UTC por suporte